

Haftungsausschluss

Rechtlicher Hinweis

Dieser Leitfaden und seine Inhalte (der „Leitfaden“) werden von NXGEN bereitgestellt. Alle Rechte am Leitfaden und am darin verkörperten geistigen Eigentum — einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marken, Handelsnamen, Logos und ähnliche Kennzeichen im oder am Leitfaden — sind gesetzlich geschützt. Sämtliche Rechte, Ansprüche und Anteile am Leitfaden und an damit verbundenen Schutzrechten verbleiben bei NXGEN und seinen Lizenzgebern.

Der Leitfaden wird unentgeltlich, „wie besehen“ und ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt, ohne jegliche Gewährleistung. Er ist weder dazu bestimmt noch geeignet, ein Rechtsverhältnis zwischen dem Leser und NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen zu begründen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Verpflichtungen von NXGEN oder seinen verbundenen Unternehmen gegenüber dem Leser.

Die Verpflichtungen von NXGEN und seinen verbundenen Unternehmen in Bezug auf von einem Kunden erworbene NXGEN-Produkte oder -Dienstleistungen richten sich ausschließlich nach den Bedingungen des Vertrags, unter dem diese Produkte oder Dienstleistungen erworben wurden.

Zur Klarstellung

Der Leser trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung, der Ergebnisse und der Leistung des Leitfadens. Soweit gesetzlich zulässig, schließt NXGEN alle Gewährleistungen aus, ob gesetzlich, ausdrücklich oder stillschweigend — einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, des Rechtsbestands und der Nichtverletzung von Rechten Dritter — sowie jegliche Haftung oder Gewährleistung aus Vorschlägen, Spezifikationen oder Mustern im Zusammenhang mit dem Leitfaden.

Genesis Audio

Updated 16 August 2026


Genesis Audio-Konfigurationsanleitung für GCX-ONE

Genesis Audio kann nur konfiguriert werden, wenn der Benutzer über die erforderlichen Berechtigungen verfügt. Einstellungen für den lokalen Modus sind nicht erforderlich – Anrufe können über Genesis Audio auch dann getätigt werden, wenn der lokale Modus deaktiviert ist.

Teil 1: Genesis-Audiogerät hinzufügen

Schritt 1: Anmelden bei GCX-ONE .

Schritt 2: Klicken Sie auf die Konfiguration Menü.



1

Schritt 3: Wählen Sie den Standort aus, unter dem das GENESIS-Audiogerät hinzugefügt werden soll.

Site	Date	Sync Status	Customer	Email	Active	Actions
AI - Adpro	2026-02-20 10:10	✓	Adpro events test		✓	...
Site test	2026-02-20 09:46	✓	Test GCX-One		✓	...
Adpro seconlec	2026-02-20 09:20	✓	Adpro events test		✓	...
Audio	2026-02-19 15:31	✓	Hik vision Test		✓	...
NXGen Amman	2026-02-19 14:23	✓	NXGen Amman		✓	...
Bqir	2026-02-19 03:39	✓	Dahua Cloud		✓	...
AirShield	2026-02-11 16:18	✓	Dahua Cloud		✓	...
abb test	2026-02-03 13:42	✓	test abb	add@ss.com	✗	...
TEST96	2026-02-03 11:53	✓	Amman Rotana	Test@gmail.com	✓	...
Axon	2026-01-30 11:45	✓	Axon Test Device		✓	...

FIG

Schritt 4: Gehen Sie zu der Geräte Registerkarte.

Basic Info

Contact Number: N/A

Location Info

Country: N/A
City: N/A
Code: N/A
Street Name: N/A

Audio


Sites

Summary Cards:

- Active Devices: 0
- Non Active Devices: 0
- Number of Devices: 0
- Number of Sensors: 0


FIG

Schritt 5: Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche.




FIG

Schritt 6: Unter Allgemeine Einstellungen , öffnen Sie die Typ Dropdown-Menü und wählen GENESIS Audio .




GENESIS AUDIO

Schritt 7: Geben Sie den gewünschten Name und klicken Sie auf Entdecken .




GENESIS AUDIO

Schritt 8: Sobald das Gerät erkannt wurde, klicken Sie auf Speichern .



GENESIS AUDIO

Schritt 9: Es wird eine Erfolgsmeldung („Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt“) angezeigt, und das Gerät wird der Datentabelle hinzugefügt.




FIG

Hinweis: Verwenden Sie die Anmeldedaten des GENESIS-Audiogeräts, um den IP-Lautsprecher zu konfigurieren.

Teil 2: Einen Genesis-Audioanruf über den Video-Viewer starten


Schritt 1: Anmelden bei GCX-ONE .

Schritt 2: Klicken Sie auf die Konfiguration Menü.



GENESIS AUDIO

Schritt 3: Wählen Sie die Website aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, um sie zu erweitern



GENESIS AUDIO

Schritt 4 : Navigieren Sie zu dem Geräte Registerkarte.

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
TEST	2026-02-22 14:09	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test			...
	2026-02-22 14:08	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test			...


GENESIS AUDIO

Schritt 5: Stellen Sie sicher, dass das hinzugefügte GENESIS-Audiogerät aktiv ist

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
test 1	2026-02-24 11:36	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test			...


GENESIS AUDIO

Schritt 6: Gehen Sie zu der Video-Player .




GENESIS AUDIO

Schritt 7: Wählen Sie den Standort in der Baumansicht aus und klappen Sie ihn auf.



GENESIS AUDIO


Schritt 8: Vergewissern Sie sich, dass das GENESIS-Audiogerät unter dem ausgewählten Standort aufgeführt ist.



GENESIS AUDIO

Schritt 9: Ziehen Sie einen Sensor von der Website per Drag & Drop in das Video-Player .


Schritt 10: Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofonsymbol aktiviert ist.



GENESIS AUDIO

Schritt 11: Klicken Sie auf das Mikrofonsymbol. Ein Audioanruf wird gestartet.

Schritt 12: Sobald die Verbindung hergestellt ist, ändert sich das Mikrofonsymbol, um anzuzeigen, dass die Verbindung besteht.



GENESIS AUDIO


Schritt 13: Klicken Sie erneut auf das Mikrofonsymbol, um die Verbindung zu trennen.

Das Mikrofonsymbol ändert sich, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde.

Hinweis: Die Verbindung wird automatisch getrennt, wenn der Benutzer zu einer anderen Anwendung in GCX-ONE wechselt oder auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klickt.

Teil 3: Standard-Audio des Testgeräts


Wichtig: Der lokale Modus muss aktiviert sein, um die Standard-Audioausgabe des Geräts zu testen.



GENESIS AUDIO

Schritt 1: Anmelden bei GCX-ONE .

Schritt 2: Klicken Sie auf die Konfiguration Menü.



GENESIS AUDIO

Schritt 3: Wählen Sie die Website aus und klappen Sie sie auf.

Site	Date	Sync Status	Customer	Email	Active	Actions
Al - Adpro	2026-02-20 10:10	✓	Adpro events test		✓	...
Site test	2026-02-20 09:46	✓	Test GCX-One		✓	...
Adpro secontec	2026-02-20 09:20	✓	Adpro events test		✓	...
Audio	2026-02-19 15:31	✓	Hik vision Test		✓	...
NXGen Amman	2026-02-19 14:23	✓	NXGen Amman		✓	...
Bglr	2026-02-19 03:39	✓	Dahua Cloud		✓	...
AirShield	2026-02-11 16:18	✓	Dahua Cloud		✓	...
abb test	2026-02-03 13:42	✓	test abb	add@ss.com	✗	...
TEST96	2026-02-03 11:53	✓	Amman Rotana	Test@gmail.com	✓	...
Axxon	2026-01-30 11:45	✓	Axxon Test Device		✓	...

GENESIS AUDIO

Schritt 4: Gehen Sie zu der Geräte Registerkarte.

Basic Info

Contact Number: N/A

Location Info

Country: N/A
City: N/A
Code: N/A
Street Name: N/A

Audio

Sites

Site Summary:

- Active Devices: 0
- Non Active Devices: 0
- Number of Devices: 0
- Number of Sensors: 0

GENESIS AUDIO

Schritt 5: Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist.

Device	Date	Type	Site	Customer	Active	Audio	Actions
test 2	2026-02-22 14:54	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...
TEST	2026-02-22 14:09	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...
	2026-02-22 14:08	GenesisAudio	Audio	Hik vision Test	✓	✓	...

GENESIS AUDIO

Schritt 6: Klicken Sie auf die Sensoren unterhalb des Geräts.

Sensor	Date	Device	Site	Device Type	Manufacturer	Zone	Audio	Active	Actions
Genesis Audio	2026-02-22 14:54	test 2	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:09	TEST	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:08		Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊙	✓	...

GENESIS AUDIO

Schritt 7: Überprüfen Sie, ob der Sensor aktiv ist.

Sensor	Date	Device	Site	Device Type	Manufacturer	Zone	Audio	Active	Actions
Genesis Audio	2026-02-22 14:54	test 2	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊕	●	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:09	TEST	Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊕	●	...
Genesis Audio	2026-02-22 14:08		Audio	audio	GENESISAUDIO	N/A	⊕	●	...

GENESIS AUDIO

Schritt 8: Gehen Sie zu der Video-Player (Salvo) Anwendung.


Schritt 9: Wählen Sie die Website aus und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um auszuwählenAlle anzeigen .

Schritt 10: Stellen Sie sicher, dass unter der Website kein aktives GENESIS-Audiogerät vorhanden ist. Sollte dies der Fall sein, deaktivieren Sie es, um die Standard-Audioausgabe zu testen.




GENESIS AUDIO

Schritt 11: Ziehen Sie einen Sensor per Drag & Drop in das Video-Player (Salvo) .



GENESIS AUDIO


Schritt 12: Vergewissern Sie sich, dass das Mikrofonsymbol aktiviert ist.



GENESIS AUDIO

Schritt 13: Klicken Sie auf das Mikrofonsymbol. Der Anruf wird über die Standard-Audioeinstellungen des Geräts getätigt.

Schritt 14: Das Mikrofonsymbol ändert sich, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist.



FIG


Schritt 15: Klicken Sie erneut auf das Mikrofonsymbol, um die Verbindung zu trennen. Das Mikrofonsymbol ändert sich, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde.

Hinweis: Die Verbindung wird automatisch getrennt, wenn der Benutzer zu einer anderen Anwendung in GCX-ONE wechselt oder auf die Schaltfläche „Aktualisieren“ klickt.

Teil 4: Genesis-Audiogerät mit benutzerdefinierter SIP-URL hinzufügen


Schritt 1: Anmelden bei GCX-ONE .

Schritt 2: Klicken Sie auf das Menü „Konfiguration“.




FIG

Schritt 3: Wählen Sie den Standort aus, unter dem das GENESIS-Audiogerät hinzugefügt werden soll.




FIG

Schritt 4: Gehen Sie zu der Geräte Registerkarte.




FIG

Schritt 5: Klicken Sie auf die Hinzufügen Schaltfläche.



FIG

Schritt 6: Wählen Sie als Gerätetyp „GENESIS Audio“ aus.




FIG

Schritt 7: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „SIP-Server“


Schritt 8: Ändern Sie den Namen bei Bedarf

Schritt 9: Geben Sie die benutzerdefinierte SIP-URL in das dafür vorgesehene Feld ein




FIG

Schritt 10: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Entdecken“.




FIG

Schritt 11: Klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“.



FIG

Schritt 12: Das GENESIS-Audiogerät mit der benutzerdefinierten SIP-URL wird erfolgreich hinzugefügt, und es wird eine Popup-Meldung angezeigt („Das Gerät wurde erfolgreich hinzugefügt“).



FIG