

Clause de non-responsabilité

Avertissement juridique

Ce guide et son contenu (le « Guide ») sont fournis par NXGEN. Tous les droits sur le Guide et sur la propriété intellectuelle qu'il incorpore — y compris, sans s'y limiter, les marques, noms commerciaux, logos et signes similaires figurant dans ou sur le Guide — sont protégés par la loi. L'ensemble des droits, titres et intérêts relatifs au Guide et aux droits de propriété intellectuelle qui s'y rapportent appartiennent et demeurent à NXGEN et à ses concédants.

Le Guide est fourni gratuitement, « en l'état » et à titre d'information uniquement, sans garantie d'aucune sorte. Il n'est ni destiné ni propre à établir une quelconque relation juridique entre le lecteur et NXGEN ou ses sociétés affiliées, y compris, sans s'y limiter, une quelconque obligation de NXGEN ou de ses sociétés affiliées envers le lecteur.

Les obligations de NXGEN et de ses sociétés affiliées concernant les produits ou services NXGEN achetés par un client sont régies exclusivement par les termes du contrat au titre duquel ces produits ou services ont été achetés.

Pour clarification

Le lecteur assume l'intégralité du risque quant à l'utilisation, aux résultats et aux performances du Guide. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, NXGEN décline et exclut toutes garanties, qu'elles soient légales, expresses ou implicites — y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier, de titre et de non-contrefaçon des droits de tiers — ainsi que toute responsabilité ou garantie découlant de suggestions, spécifications ou échantillons liés au Guide.

Lecture vs. retour en arrière

Updated 16 August 2026

Que font les fonctions Playback et Jump Back ?

Dans GCXONE, l'examen efficace des séquences vidéo est une tâche essentielle pour les opérateurs de sécurité. Deux termes fréquemment rencontrés lors de la relecture vidéo sont Playback et Jump Back . Bien que tous deux concernent la consultation d'enregistrements, ils ont des fonctions distinctes : l'un désigne la capacité générale de revoir des vidéos archivées, tandis que l'autre est une commande de navigation spécifique utilisée pour revenir en arrière dans cette vidéo.

Pourquoi c'est important

Savoir faire la différence entre Playback et Jump Back aide les opérateurs à localiser plus rapidement les preuves critiques — ce qui est essentiel pour respecter le SLA de traitement de 60 à 90 secondes pour les alarmes critiques sur la plateforme GCXONE.


Fonctionnement

Lecture — Accès général aux archives

Playback est une fonctionnalité générale de la plateforme qui permet aux utilisateurs d'accéder aux enregistrements vidéo archivés provenant des appareils connectés et de les consulter. Elle est l'opposé de Live View, qui affiche un flux vidéo en temps réel.

- **Fonctionnalité** — Pendant la lecture, les opérateurs naviguent dans une chronologie de toutes les données vidéo archivées des caméras. Cette fonctionnalité est essentielle pour mener des enquêtes, collecter des preuves et reconstituer des événements passés.

- **Commandes** — Les commandes de lecture typiques incluent Lecture, Pause, Rembobinage, Avance rapide et Arrêt.
- **Prise en charge des appareils** — GCXONE prend en charge la lecture pour un large éventail de matériels intégrés, notamment Hikvision, Dahua, Axis, Milestone et Hanwha (Techwin). Notez que certains appareils fonctionnant sur batterie, tels que Reconeyez, peuvent ne pas prendre en charge la lecture en raison de besoins de préservation de l'énergie.
- **Durée** — Les utilisateurs peuvent sélectionner des durées spécifiques pour la lecture (par exemple 5 min, 10 min, 30 min) afin de restreindre leur recherche.




Le sélecteur de date et d'heure de lecture ouvert par-dessus une caméra PTZ, avec un calendrier d'avril 2026, un curseur de sélection rapide et des sélecteurs d'heures, de minutes et de secondes au-dessus de Cancel et Set.

Retour en arrière — commande de navigation spécifique

Jump Back (souvent intitulé « Jump Backward ») est un outil de navigation spécifique utilisé dans l'interface de lecture pour déplacer le curseur vidéo en arrière d'un intervalle fixe et prédéfini.

- **Intervalles fixes** — Dans certaines intégrations comme Hanwha (Techwin), Jump Back est un bouton dédié qui fait reculer la vidéo de exactement 10 minutes par rapport au point de lecture actuel.

- **Objectif** — Il est conçu pour la rapidité et l'efficacité. Plutôt que de faire glisser manuellement un curseur ou d'utiliser la fonction de rembobinage standard, Jump Back permet à un opérateur de revenir rapidement à un segment antérieur de l'enregistrement afin de trouver le début d'un incident.
- **Variations** — Bien que Hanwha utilise un saut de 10 minutes, d'autres systèmes intégrés à GCXONE peuvent proposer des fonctions de saut similaires pour différents intervalles, comme des incréments de 30 secondes.



Fonctionnalités clés

FONCTIONNALITÉ	LECTURE	RETOUR EN ARRIÈRE
Catégorie	Fonction générale du système	Commande de navigation spécifique
Objectif principal	Passez en revue toutes les données enregistrées sur la chronologie — accédez directement à un moment précis défini.	Revenir instantanément en arrière d'une durée fixe — revient à l'heure de l'alarme.
Interaction utilisateur	Faire glisser un curseur de chronologie ou sélectionner une date/heure.	Cliquer sur un seul bouton pour revenir en arrière (par exemple
Vitesse standard	Lecture normale	au ralenti ou en accéléré (par exemple jusqu'à 256x).
Contexte de l'appareil	Largement pris en charge par la plupart des NVR et des VMS.	Souvent une fonctionnalité d'interface utilisateur spécifique au fabricant (par exemple Hanwha).

Cas d'utilisation réels

- Un opérateur reçoit une alerte — il utilise **Jump Back** pour revenir instantanément au moment précédant le déclenchement, sans avoir à rechercher manuellement dans la chronologie.
- Un superviseur doit reconstituer une effraction survenue il y a 3 heures — il utilise **Playback** pour accéder à la date et à l'heure exactes et examiner les séquences de manière chronologique.
- Un opérateur d'appareil Hanwha manque un moment clé — il clique sur le bouton **Jump Back** pour revenir exactement 10 minutes en arrière et revoir à nouveau le segment sans interrompre son flux de travail.

Meilleures pratiques

- Utilisez **Playback** lorsque vous devez analyser une fenêtre temporelle spécifique ou reconstituer un événement passé depuis le début.
- Utilisez **Jump Back** lors de l'examen d'une alarme active pour vérifier rapidement ce qui s'est passé juste avant le déclenchement, sans quitter votre vue actuelle.

- Tenez compte des limites des appareils — certains dispositifs fonctionnant sur batterie, comme Reconeyez, ne prennent pas en charge la fonction Playback en raison de contraintes d'économie d'énergie.
- Vérifiez toujours l'intervalle de Jump Back pour votre intégration d'appareil spécifique — les intervalles varient selon les fabricants.