

Disclaimer

Juridische disclaimer

Deze gids en de inhoud ervan (de "Gids") worden aangeboden door NXGEN. Alle rechten op de Gids en op de daarin vervatte intellectuele eigendom — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, merken, handelsnamen, logo's en vergelijkbare tekens in of op de Gids — worden beschermd door de wet. Alle rechten, aanspraken en belangen met betrekking tot de Gids en de bijbehorende intellectuele-eigendomsrechten berusten en blijven bij NXGEN en zijn licentiegevers.

De Gids wordt kosteloos, "zoals deze is" en uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder enige garantie. De Gids is niet bedoeld en evenmin geschikt om enige rechtsverhouding tot stand te brengen tussen de lezer en NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige verplichting van NXGEN of zijn gelieerde ondernemingen jegens de lezer.

De verplichtingen van NXGEN en zijn gelieerde ondernemingen met betrekking tot door een klant afgenomen NXGEN-producten of -diensten worden uitsluitend beheerst door de voorwaarden van de overeenkomst waaronder die producten of diensten zijn afgenomen.

Ter verduidelijking

De lezer draagt het volledige risico ten aanzien van het gebruik, de resultaten en de prestaties van de Gids. Voor zover toegestaan door het toepasselijke recht wijst NXGEN alle garanties af, hetzij wettelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend — met inbegrip van, maar niet beperkt tot, stilzwijgende garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreuk op rechten van derden — evenals iedere aansprakelijkheid of garantie die voortvloeit uit suggesties, specificaties of voorbeelden met betrekking tot de Gids.

Hanwha Device


Updated 16 August 2026

Inleiding

In deze handleiding worden de stappen beschreven die nodig zijn om een Hanwha-apparaat te configureren voor integratie met het GCX-ONE-platform. De handleiding behandelt het aanmelden van het apparaat en de configuratie van webhooks voor het doorsturen van gebeurtenissen.


Hanwha-configuratiehandleiding voor de GCX-ONE

Stap 1: Ga naar de Apparaten tab.




fig

Stap 2: Klik op de Toevoegen knop.




FIG

Stap 3: De Apparaat toevoegen er verschijnt een dialogvenster.



Hanwha device configuration


Stap 4: Open in het dialogvenster het Apparaat het dropdown-menu openen en selecteren Hanwha .



FIG


Stap 5: Vul alle verplichte velden in: IP-adres of hostnaam, gebruikersnaam, wachtwoord, RTSP-poort, HTTPS-poort.

Opmerking: De HTTPS-poort Dit veld is verplicht bij het toevoegen van een Hanwha-apparaat.




FIG

Stap 6: Klik op 'Ontdekken'.



Hanwha device configuration

Stap 7: Zodra het apparaat is gedetecteerd, klik je op Opslaan .



FIG

Webhook-configuratie voor Hanwha-apparaat

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de webhook-configuratie voor het doorsturen van gebeurtenissen in Hanwha-apparaten kunt controleren.

Stap 1: Log in op de Webclient voor Hanwha-apparaten .


Stap 2: Selecteer het gewenste Sensor uit de zijbalk.

Stap 3: Klik met de rechtermuisknop op de sensor en selecteer Wijzigingen aan de camera .




Hanwha device configuration

Stap 4: Klik in de lijst met evenementregels op HTTPS-verzoek uitvoeren .



Hanwha device configuration

Stap 5: Controleer de geconfigureerde HTTP-URL en HTTP-inhoud .



Hanwha device configuration